



Berechtigungen der Zugriffe auf die EVALARM Clients




Berechtigungen der Benutzerrollen bei Alarmen



■ = berechtigt
 ■ = nicht berechtigt
 ■ = kann in den Berechtigungen konfiguriert werden

Berechtigungen der Benutzerrollen bei den Zusatzmodulen SOS*, Mobile Evakuierung* & Totmannschaltung*



■ = berechtigt

■ = nicht berechtigt

■ = kann in den Berechtigungen konfiguriert werden

*diese Zusatzmodule benötigen eine separate Lizenz

Zusammenfassende Übersicht

✓ = berechtigt

✗ = nicht berechtigt

★ = kann in den Berechtigungen konfiguriert werden

*diese Zusatzmodule benötigen eine separate Lizenz

	Super Administrator	Super User	Administrator	Notfall- und Krisenteam Leiter	Notfall- und Krisenteam Mitarbeiter	Mitarbeiter	Gast
Unternehmensübersicht	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
EVALARM App	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Web Console - Cockpit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Web Console - Administration	✓	✗	✓	★	★	✗	✗
Alarm/Information erstellen	✓	✓	✓	★	★	★	★
Alarm aktualisieren	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Alarm beenden	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Push-Notification erhalten (App)	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
E-Mail erhalten	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Alarmarchiv anzeigen (App)	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Externe Alarme anzeigen	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Externe Alarme bearbeiten	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Kontaktlisten anzeigen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aufgabenlisten anzeigen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Übersichtsplan anzeigen	✓	✓	✓	★	★	★	★
Laufkarten anzeigen	✓	✓	✓	★	★	★	★
SOS-Alarm erstellen*	✓	✓	✓	★	★	★	★
Mobile Evakuierung erstellen*	✓	✓	✓	★	★	★	★
Mobile Evakuierung anzeigen*	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Mobile Evakuierung managen*	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Totmannschaltung*	✓	✓	✓	★	★	★	★