

# 3.4 Mobile Evakuierung konfigurieren



Die Zentrale Funktion für die Evakuierung von einem Gelände, Gebäude oder spezifischen Bereichen erfolgt über den vorprogrammierten Alarmtyp **Gebäuderäumung**.

Sie verfügen in Echtzeit einen Überblick über den Stand der Evakuierung in einer dynamischen Evakuierungsliste und können so jeder Zeit gezielt handeln.

Wie Sie die mobile Evakuierung in der App nutzen können, sehen sie [hier](#).

Der Alarm ist bereits für Sie vorprogrammiert und kann, wie andere Alarmtypen auch, über das Web-Portal angepasst werden.

Hier können Sie zum einen den Alarmton ändern. Dazu wählen Sie den gewünschten Alarmton aus und klicken anschließend auf "Aktualisieren" um den Vorgang abzuschließen.

Des Weiteren haben Sie über den Button "Bearbeiten" die Möglichkeit den Sortierschlüssel und die Priorität zu ändern, den Alarmtyp mit einer Gebäudestruktur zu verknüpfen oder einen Anhang hochzuladen.

**!** An dieser Stelle ist es wichtig den Alarmtyp auch mit einer entsprechenden Gebäudestruktur zu verknüpfen, da es beim Auslösen der Gebäuderäumung zwingend notwendig ist, einen Gebäudeabschnitt auszuwählen, der evakuiert werden soll. Damit die Evakuierung problemlos funktioniert, sollten Sie die zu evakuierenden Benutzer und Mitarbeiter mit der **Gebäudestruktur verknüpfen**.

Im nächsten Schritt muss konfiguriert werden, wer den Alarm erhalten soll, wenn dieser ausgelöst wurde. Hierzu gehen Sie in den Prozessen auf den Basisprozess der Gebäuderäumung.

START PROZESSE BENUTZERVERWALTUNG STANDORTVERWALTUNG PROTOKOLLE Verwaltung Codept

### ALARMTYPEN

Neuen Alarmtyp anlegen

Sortierschlüssel	Name	Kategorie	Alarmstufen	Zusatzinformationen	Aktiv	Aktionen
00	AMOK / TERROR	Alarm	4	3	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	EA-Überwachung	Information			<input checked="" type="checkbox"/>	
10	Technische Störung	Alarm			<input checked="" type="checkbox"/>	
9	SOS	Alarm			<input checked="" type="checkbox"/>	
8	Gebäuderäumung	Alarm	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Strahlenschutz	Alarm	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Biologische Sicherheit	Alarm	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Bombendrohung	Alarm	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	

START PROZESSE BENUTZER VERWALTUNG PROTOKOLLE Verwaltung Codept

ALARMTYPEN ÜBERSICHT > GEBÄUDERÄUMUNG

DETAILS | ALARMSTUFEN | ZUSATZINFORMATIONEN | PROZESSE

Kategorie	Alarm
Name	Gebäuderäumung
Abkürzung	ATEVA
Sortierschlüssel	00
Priorität	1
Gebäudeabschnitte	Hauptgebäude, Lager, Produktion
Beschreibung	
Anhang	
Symbol	
Klingelton	Info <input type="button" value="Aktualisieren"/>
Alarme zusammenführen	<input type="checkbox"/>
Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>

Aktualisiert 15.01.2019 17:32

START PROZESSE BENUTZER VERWALTUNG PROTOKOLLE Verwaltung Codept

### PROZESSE

Neuen Prozess anlegen


Filtern: Aktive Alarmtypen

Schlüssel	Alarmtyp	Betroffene Abschnitte	Teilnehmer	Aktualisiert	Aktionen
ATEVA	Basisprozess für die Alarmart "Gebäuderäumung"		2 Benutzerrollen	25.07.2019 15:41	

Unter dem Reiter "Ziel" kann nun definiert werden, wer den Alarm erhalten soll. Dabei haben Sie die Möglichkeit bestimmte Benutzer, Benutzergruppen, Benutzerrollen oder Bereitschaftsgruppen der Alarmierung hinzuzufügen.

 Neben den hier im Prozess definierten Zielen werden alle EVALARM-Nutzer, die **mit dem ausgewählten Gebäudeabschnitt verknüpft wurden**, alarmiert. Dabei können alle Nutzer mit der Benutzerrolle Administrator, Notfall- und Krisenteam Leiter und Notfall- und Krisenteam Leiter Mitarbeiter die Evakuierungsliste einsehen. Nutzer mit den Benutzerrollen Mitarbeiter oder Gast hingegen erhalten nur die Alarmierung über die Evakuierung des entsprechenden Gebäudeabschnitts.

Darüber hinaus können Sie unter dem Reiter "Aktion" den vorher definierten Zielen des Alarms bestimmte Kontakt- oder Aufgabenlisten mitgeben.



START PROZESSE BENUTZER STANDORTVERWALTUNG PROTOKOLLE Verwaltung Logout ?

PROZESSE ÜBERSICHT > ATEVA


## PROZESS DETAILS

DETAILS **ZIEL** AKTION

Leibbestätigung erforderlich

- 0 Benutzer [Durchblättern](#)
- 1 Benutzergruppen [Durchblättern](#)  
Interne: Evakuierungshelfer
- 2 Benutzerrollen [Durchblättern](#)  
Administrator, Leiter Krisenteam
- 0 Bereitschaftsgruppen [Durchblättern](#)

Aktualisiert 25.07.2019 15:41 [Abbrechen](#) [Aktualisieren](#)



START PROZESSE BENUTZER STANDORTVERWALTUNG PROTOKOLLE Verwaltung Logout ?

PROZESSE ÜBERSICHT > ATEVA

## PROZESS DETAILS

DETAILS ZIEL **AKTION**

per Post per E-Mail per SMS

- 0 Kontaktlisten [Durchblättern](#)
- 1 Aufgabenlisten [Durchblättern](#)  
Evakuierung

Aktualisiert 12.08.2019 14:13 [Abbrechen](#) [Aktualisieren](#)

Abschließend muss noch konfiguriert werden, wer berechtigt ist, die Gebäuderäumung auszulösen. Dies können Sie in der Standortverwaltung unter "Berechtigungen" vornehmen. Dazu wählen Sie den Alarmtyp Gebäuderäumung aus. Darauf kann pro Benutzerrolle und pro Benutzergruppe definiert werden, wer den Alarm auslösen darf (d.h. wem der Button Gebäuderäumung in der App oder im Web-Cockpit zum Auslösen zur Verfügung steht).

START PROZESSE BENUTZER STANDORTVERWALTUNG PROTOKOLLE Verwaltung Cockpit ?

## BERECHTIGUNGEN

ALARME ZUGRIFFSRECHTE

Alarmtyp Gebäuderäumung

Berechtigungen pro Benutzerrolle

Krisenteam Mitarbeiter

Alarm erstellen  Übersichtsplan in der App anschauen  Laufkarten in der App anschauen

Aktualisieren

Berechtigungen pro Benutzergruppe

Evakuierungshelfer

Alarm erstellen

Aktualisieren