

Typ: Standard



Variante 1: Ein Alarmtyp mit einem oder mehreren Token

- 1) Wählen den Email Typ "**Standard**" aus
- 2) Wählen Sie den Alarmtypen den Sie mit dieser Konfiguration in EVALARM auslösen möchten
- 3) Fügen Sie dem gewählten Alarmtypen ein oder ggf. mehrere Token für die Betreffzeile oder den Body der Email hinzu
- 4) Schließen Sie den Vorgang mit "Anlegen" ab



Beispiel

Alarmtyp: GLT Störung tk: stoerung

Variante 2: Mehrere Alarmtypen

- 1) Wählen den Email Typ "**Standard**" aus
- 2) Wählen Sie die Alarmtypen, die Sie mit dieser Konfiguration in EVALARM auslösen möchten
- 3) Fügen Sie den gewählten Alarmtypen jeweils ein oder ggf. mehrere Token für die Betreffzeile der Email hinzu
- 4) Schließen Sie den Vorgang mit "Anlegen" ab



Beispiel

Alarmtyp: Feuer tk: feuer

Alarmtyp: GLT Störung tk: stoerung

Alarm E-Mail generieren

Nachdem Sie die E-mail-Konfiguration angelegt haben, können Sie anschließend die entsprechenden Alarm E-Mails generieren.

Hierfür gehen Sie auf das Zahnradsymbol neben dem jeweiligen Token (tk).

Anschließend wird Ihnen sowohl die **E-Mail-Adresse**, an die die Email von Ihrem Alarmgerät gesendet werden muss, sowie die entsprechende **Betreffzeile**, basierend auf dem Token, angezeigt.

Möchten Sie von einem Alarmtypen ein bestimmte **Alarmstufe** auslösen, dann wählen Sie diese im oberen Reiter aus. Entsprechend wird die E-Mail-Adresse automatisch vom System angepasst.

Möchten Sie nur ein bestimmten Teil des E-Mail Inhalts im **Systemnachricht-Feld** des Alarms angezeigt bekommen, fügen Sie bitte vor dem relevanten Teil **"ms:"** hinzu.



Das Token beginnend mit "tk:" und der Separator "ms:" können sowohl in der Betreffzeile als auch im Email Body (Textbereich) der Email stehen. Dabei ist es wichtig, dass der jeweilige Abschnitt immer mit einem Semikolon ";" abgeschlossen wird ("tk: token;" bzw. "ms: text;").

Wenn Sie eine Test E-Mail senden möchten, können Sie dies über den entsprechenden Button tun. Es wird ihr Standard E-Mail-Programm geöffnet und die Adresse und Betreffzeile, basierend auf der gewählten Konfiguration, vorausgefüllt.

The screenshot shows the 'PROZESSE' configuration page for 'GLT'. The page has a top navigation bar with 'PROZESSE', 'BENÜTZER', 'STANDORTVERWALTUNG', and 'PROTOKOLLE'. Below this is a sub-header 'E-MAIL SYSTEME ÜBERSICHT' with a dropdown menu showing 'GLT'. The main content area has two tabs: 'DETAILS' and 'EREIGNISSE'. The 'DETAILS' tab is active, showing a form with the following fields: Name (GLT), Prefix (GLT), Typ (Standard), Ersteller (GLT Connector), Aktiv (checked), and Alarmtypen (Feuer, GLT Störung). At the bottom, there are buttons for 'Bearbeiten' and 'Löschen'. The page is updated as of 22.10.2020 11:38.

The screenshot shows the 'ALARM E-MAIL GENERIEREN' dialog box. It has a dropdown menu for 'Chose Alarmstufe' set to 'Feuer'. Below this, there are two input fields: 'Adresse' (GLT museum-test-ATF@mailservice.evalarm.de) and 'Betreff' (Feuer). A blue button 'Test E-Mail senden' is at the bottom right. A message box at the bottom states: 'Der E-Mail Inhalt wird als Systemnachricht verwendet. Wenn Sie nur einen Teil des E-Mail Inhalts nutzen möchten, fügen Sie bitte "ms:" vor den relevanten Teil hinzu.' The background shows the 'PROZESSE' configuration page for 'GLT'.