

4.1 EVALARM Benutzerrollen

Beim **Anlegen** von neuen Benutzern müssen Sie diesen eine der fünf **Benutzerrollen** vergeben. An diese Benutzerrollen sind standardmäßig bestimmte Berechtigungen gekoppelt.



Neben den Berechtigungen für bestimmte Zugriffe oder in Alarm-Szenarien, können Sie diese Benutzerrollen als Ziel in Prozessen verwenden oder den Benutzerrollen bestimmte Dokumente zuordnen.

Übersicht Benutzerrollen

Die grundsätzlichen Berechtigungen der einzelnen Benutzerrollen gestalten sich wie folgt:

1. **Administrator:** sieht alles und darf alles (Berechtigungen sind festgesetzt und können nicht angepasst werden)
2. **Notfall- und Krisenteam Leiter:** Alarmer auslösen, Alarmer erhalten, Alarmer & Aufgaben bearbeiten und Alarmer beenden
3. **Notfall- und Krisenteam Mitarbeiter:** Alarmer auslösen, Alarmer erhalten, Alarmer & Aufgaben bearbeiten (und Alarmer beenden)*
4. **Mitarbeiter:** Alarmer auslösen und Alarmer erhalten
5. **Gast:** Alarmer auslösen und Alarmer erhalten

Zusammenfassende Übersicht	 benötigt	 nicht benötigt	 kann den Berechtigungen konformiert werden	* bei Daten, die benötigt werden, aber nicht	
	Administrator	Netzfall- und Krisenfall-Leiter	Netzfall- und Krisenfall-Mitarbeiter	Mitarbeiter	Gast
CONKARE App einloggen	✓	✓	✓	✓	✓
Web - Conkare einloggen	✓	✓	✓	✓	✓
Web - Administration	✓	■	■	■	■
Alarme/Informationen erstellen	✓	■	■	■	■
Alarme annehmen/ablehnen (Freigelegung)	✓	■	✓	■	■
Alarme & Aufgaben ablehnen	✓	■	■	■	■
Alarme bearbeiten	✓	■	■	■	■
Benachrichtigen anzeigen	✓	✓	✓	✓	✓
Benachrichtigung anzeigen	✓	■	■	■	■
Callcenter anzeigen	✓	■	■	■	■
App-Aktivitäten anzeigen	✓	✓	✓	✓	✓
Externe Alarme anzeigen	✓	✓	✓	■	■
IDS-Alarm erstellen*	✓	■	■	■	■
Teilnahmeauftrag verwenden*	✓	■	■	■	■
Mitteleinschreibung erstellen*	✓	■	■	■	■
Mitteleinschreibungsplan bearbeiten*	✓	■	■	■	■

*kann über die Berechtigung für Benutzer- und Bereitschaftsgruppen vergeben werden. Mehr Informationen zur den Einstellungen der Berechtigungen für einzelne Alarm-Szenarien finden Sie [hier](#).

Für Benutzerrolle **Gast** können Sie konfigurieren, ob sich Benutzer als Gast selbst registrieren können. Mehr Informationen zur Gastverwaltung finden Sie [hier](#).

Benutzer mit der Benutzerrolle **Gast** können sich nicht im Web-Cockpit (web.evalarm.de) einloggen. Hierzu ist mindestens die Benutzerrolle **Mitarbeiter** erforderlich.

Rechts finden Sie nochmal eine zusammenfassende Übersicht über einige Funktionen und Berechtigungen.

Darüber hinaus gibt es noch den **Super Administrator** und **Super User**.