

3.2 SOS-Alarm konfigurieren



EVALARM bietet mit dem **SOS Alarm** eine wichtige Funktion. Benutzer können so mit der App jederzeit einen SOS Alarm auslösen.

Dabei werden die aktuellen GPS Koordinaten mit übertragen und können direkt angezeigt werden.

Zusätzlich können Sie die Koordinaten direkt in der App oder dem Cockpit durch die Google Maps Erweiterung anzeigen lassen.

Der SOS Alarm auch kann mit anderen Geräten wie z.B. **SOS Buttons** kombiniert werden.

Wie Sie den SOS-Alarm in der App nutzen können, sehen sie [hier](#).

Der Alarm ist bereits für Sie vorprogrammiert und kann, wie andere Alarmtypen auch, über das Web-Portal angepasst werden.

Hier können Sie zum einen den Alarmton ändern. Dazu wählen Sie den gewünschten Alarmton aus und klicken anschließend auf "Aktualisieren" um den Vorgang abzuschließen.

Des Weiteren haben Sie über den Button "Bearbeiten" die Möglichkeit den Sortierschlüssel und die Priorität zu ändern, den Alarmtyp mit einer Gebäudestruktur zu verknüpfen oder einen Anhang hochzuladen.

Im nächsten Schritt muss konfiguriert werden, wer den Alarm erhalten soll, wenn dieser ausgelöst wurde. Hierzu gehen Sie in den Prozessen auf den Basisprozess des SOS-Alarms.

STARTPROZESSEBENUTZERVERWALTUNGSTANDORTVERWALTUNGPROTOKOLLE

VerwaltungCockpit

ALARMTYPEN

Neuen Alarmtyp anlegen

Sortierschlüssel	Name	Kategorie	Alarmstufen	Zusatzinformationen	Aktiv	Aktionen
90	AMOK / TERROR	Alarm	4	3	☒	
11	EA-Überwachung	Information			☒	
10	Technische Störung	Alarm			☒	
9	SOS	Alarm			☒	
8	Gebäudebrunnen	Alarm	0	0	☒	
7	Strahlenschutz	Alarm	0	0	☒	
6	Biologische Sicherheit	Alarm	0	0	☒	
5	Bombendrohung	Alarm	0	0	☒	

STARTPROZESSEBENUTZERVERWALTUNGSTANDORTVERWALTUNGPROTOKOLLE

VerwaltungCockpit?

ALARMTYPEN ÜBERSICHT > SOS

DETAILS

PROZESSE

Kategorie	Alarm
Name	SOS
Abkürzung	ATSOS
Sortierschlüssel	65
Priorität	1
Gebäudeabschnitte	
Beschreibung	
Anhang	
Symbol	
Klingelton	Info Aktualisieren

Aktualisiert 12.08.2019 10:21

Bearbeiten

STARTPROZESSEBENUTZERVERWALTUNGSTANDORTVERWALTUNGPROTOKOLLE

VerwaltungCockpit?

PROZESSE

Neuen Prozess anlegen

Filtrieren: Aktive Alarmtypen

Schlüssel	Alarmtyp	Betroffene Abschnitte	Teilnehmer	Aktualisiert	Aktionen
ATSOS	Basisprozess für die Alarmart "SOS"		2 Benutzerrollen	21.01.2019 11:31	

Unter dem Reiter "Ziel" kann nun definiert werden, wer den Alarm erhalten soll. Dabei haben Sie die Möglichkeit bestimmte Benutzer, Benutzergruppen, Benutzerrollen oder Bereitschaftsgruppen der Alarmierung hinzuzufügen.

START PROZESSE BENUTZER STANDORTVERWALTUNG PROTOKOLLE Verwaltung Cockpit ?

PROZESSE ÜBERSICHT > AT-SOS

SOS PROZESS DETAILS

DETAILS **ZIEL** AKTION

Lebensbestätigung erforderlich

- 1 Benutzer [Durchblättern](#)
- 1 Benutzergruppen [Durchblättern](#)
Interne: Erdbeher
- 2 Benutzerrollen [Durchblättern](#)
Leiter Krisenteam, Administrator
- 3 Bereitschaftsgruppen [Durchblättern](#)

Aktualisiert 21.01.2019 11:31 [Abbrechen](#) [Aktualisieren](#)

START PROZESSE BENUTZER STANDORTVERWALTUNG PROTOKOLLE Verwaltung Cockpit ?

PROZESSE ÜBERSICHT > AT-SOS

SOS PROZESS DETAILS

DETAILS ZIEL **AKTION**

per Post

- 1 Kontaktlisten [Erste Hilfe](#)
- 1 Aufgabenlisten [Erste Hilfe](#)

Aktualisiert 21.01.2019 11:31 [Bearbeiten](#)

Darüber hinaus können Sie unter dem Reiter "Aktion" den vorher definierten Zielen des Alarms bestimmte Kontakt- oder Aufgabenlisten mitgeben.

Abschließend muss noch konfiguriert werden, wer berechtigt ist, den SOS-Alarm auszulösen. Dies können Sie in der Standortverwaltung unter "Berechtigungen" vornehmen. Dazu wählen Sie den Alarmtyp SOS aus. Darauf kann pro Benutzerrolle und pro Benutzergruppe definiert werden, wer den Alarm auslösen darf (d.h. wem der Button SOS-Alarm in der App oder im Web-Cockpit zum Auslösen zur Verfügung steht).

PROZESSE BENUTZER **STANDORTVERWALTUNG** PROTOKOLLE Verwaltung Cockpit ?

BERECHTIGUNGEN

ALARMVERWALTUNG ZUGRIFFSRECHTE SELBSTVERWALTUNG GASTVERWALTUNG

SOS Alarmtyp SOS

Benutzerrollen	Alarm erstellen	Alarm & Aufgaben aktualisieren	Alarm beenden	Übersichtplan in der App anschauen	Laufkarten in der App anschauen
Administrator	☒	☒	☒	☒	☒
Notfall- und Krisenteam Leiter	☒	☒	☒	☒	☒
Notfall- und Krisenteam Mitarbeiter	☒	☒	☐	☒	☒
Mitarbeiter	☒	☐	☐	☐	☐
Gast	☒	☐	☐	☐	☐

[Sichern](#)