

2.4 App Alarm Archiv




Das **Alarmarchiv** erreichen Sie über den mittleren Anzeigebereich der Alarme.

Es ist in die drei Bereiche "**Archiv**", "**Intern**" und "**Extern**" aufgeteilt.

Das "**orangene Banner**" weist Sie auf von Ihnen noch nicht gelesene Alarme hin. Über ein Klick auf dieses rufen Sie eine Liste mit allen ungelesenen Alarmen (aktiv und beendet) auf und können dort jeden einzelnen Alarm in seinem aktuellsten Status einsehen.

Über das "X" haben Sie die Möglichkeit alle ungelesenen Alarme gesammelt **als gelesen** zu markieren.



Die **Anzeigedauer** von beendeten Alarmen und Infonachrichten im App Archiv beträgt **7 Tage**. Dies gilt sowohl für interne als auch für externe Alarme. Über das Web-Cockpit sind alle Alarme der **letzten drei Monate** im dortigen Alarmarchiv einsehbar.

Unter dem Reiter "**Intern**" werden alle aktiven Alarme und Infonachrichten angezeigt.


Die angezeigte Reihenfolge wird zunächst nach dem Regler oben rechts bestimmt, d.h. entweder nach Priorität der Alarmtypen oder nach der Zeit der Erstellung bzw. der letzten Aktualisierung.


Ist die Sortiereinstellung auf "Prio" gestellt, dann werden die Alarme zunächst nach der Priorität der Alarmtypen und dann als zweites nach der Zeit der Erstellung bzw. der letzten Aktualisierung sortiert.

Ist die Sortiereinstellung auf "Time" gestellt, dann werden alle Alarme und Infonachricht nur rein nach der Zeit der Erstellung bzw. der letzten Aktualisierung sortiert.

Von hieraus haben Sie die Möglichkeit jeden aktiven Alarm zu öffnen und zu bearbeiten. Außerdem können Sie mehrere Alarme (nur Priorität 3) gleichzeitig beenden.


Für Alarme vom Typ "**Information**" können Sie individuell entscheiden, ob diese gelöscht oder zu "Archiv" verschoben werden sollen.






Im "**Archiv**" befinden sich alle beendeten Alarme (werden automatisch ins Archiv übertragen) und alle ins Archiv verschobene Infonachrichten.

Hier haben Sie ebenfalls die Möglichkeit der Sortiereinstellung, wie oben beschrieben.



Im Reiter "**Extern**" finden Sie alle
aktiven und auch beendeten **externen**
Alarme.

Hier haben Sie ebenfalls die
Möglichkeit der Sortiereinstellung, wie
oben beschrieben.



Erklärung zur Lesebestätigung im Alarmarchiv und der Empfängerliste

Alarmliste / Alarmarchiv		Empfängerliste im Alarm	
Der Alarm wurde in der Liste noch nicht angesehen.		Der Nutzer hat die Pushbenachrichtigung nicht erhalten.	
Der Alarm wurde bereits angesehen während er aktiv war, aber nicht die letzte Aktualisierung.		Der Nutzer hat die Pushbenachrichtigung erhalten.	
Der Alarm wurde angesehen.		Der Nutzer hat die Pushbenachrichtigung erhalten und den Alarm angesehen.	
Der Alarm wurde angesehen, aber nicht während er aktiv war. Ausnahme: Es besteht keine Internetverbindung und die Lesebestätigung wurde noch nicht an den Server gesendet.			